

Gestão de Conteúdos

DotNetNuke

➤ Módulos - I

- O que é o módulo
- Exemplos de módulos
- Inserir módulos
- Parâmetros do módulo
- Apagar módulos
- Mover módulos


O portal é constituído por **Páginas**, mas as páginas só por si, não mostram a informação que os utilizadores querem ver! Essa é a função dos **Módulos**!

Os **módulos** fornecem as informações ou funcionalidades do site em pequenas peças que podem ser combinadas entre si. Podem ser simples, como um pequeno texto ou imagem, ou mais elaboradas, como por exemplo, um calendário de eventos, um feedback ou outros.

Onde são **inseridos** os **Módulos**?

Os **Módulos** são colocados nas Páginas, nas zonas identificadas quando foram criadas as skins.

Todas as skins têm pelo menos uma área "ContentPane" que é obrigatória, mas deverá ter várias, consoante o que foi desenhado na estrutura (skin). Algumas zonas estão já preparados para determinada informação específica, como por exemplo, o banner no cabeçalho do Portal.



Módulo de Text/HTML colocado na zona identificada como: **LeftPane**



Estes são alguns **exemplos de módulos**.

Os que estão identificados com a nomenclatura **Sre-Nome**, foram criados pelos nossos serviços e podem ser partilhados pelos vários portais criados no nosso servidor.

Módulo de
Sre-Notícias

Notícias

Avaliações On-line

29-06-2007 | EB1PECalheta | Ler ...

Entrega de avaliações

27-06-2007 | CEAMariaGaula | Ler ...

SEMANA DO AMBIENTE NA EB1/PE DO PALHEIRO FERREIRO

27-06-2007 | SREC | Ler ...

Candidatura ao Galardão Eco - Escola Bandeira Verde 2007

24-06-2007 | EB1PECTavares | Ler ...

1 2 3 4 5 ...

A Secretaria Regional de Educação e Cultura...

A Secretaria Regional de Educação e Cultura é o departamento do Governo Regional da Madeira cujas competências e atribuições são as seguintes:

Estudo e a execução da política educativa, do desporto, da formação profissional, da sociedade de informação, das novas tecnologias e das comunicações da Região Autónoma da Madeira, assim como contribuir para a definição dos princípios gerais do sistema educativo no âmbito da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, exercendo a administração e gestão educativa na componente de orientação pedagógica e didáctica e na componente da administração do sistema educativo.

Ler mais...

Módulo de
Eventos

< Novembro >						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Deixe-nos a sua mensagem

Email:

fernandessp@madeira-edu.pt

Nome:

Susana Fernandes

Subject:

Mensagem:

Módulo de
Feedback

Cancel

Enviar

Módulo de
Text/HTML



Para adicionar um módulo utiliza a área de **Opções de Módulos** no **Painel de Controlo**

1. Clica na seta da caixa de listagem de módulos para ver o conteúdo

2. Seleccione o **módulo pretendido** da lista apresentada. (No exemplo é seleccionado o Sre-Notícias)
3. Selecciona e/ou preencha as outras opções necessárias:

Título - nome que identifica o módulo;

Visibilidade - define se o módulo fica visível para todos os utilizadores;

Painel - em que área da página será colocado o módulo;


Inserir - posição do módulo dentro da área;

Alinhar - tipo de alinhamento do módulo;

4. Clique no botão **Adicionar**



O módulo é inserido na área indicada:



Este é o exemplo do módulo SRE-Notícias inserido na zona **left pane**, com as características que assume por defeito. De seguida serão configuradas as características deste módulo.


Qualquer módulo que seja inserido numa determinada zona pode depois ser movido para outra parte.

Nota:

O módulo ainda não tem registos inseridos. Neste momento o que foi feito foi indicar que tipo de informação queremos e como queremos apresentar.



De maneira a personalizar o conteúdo e formato do módulo, vai agora aceder aos seus **parâmetros**:



1. Clique na seta, no canto superior esquerdo, para aceder às opções de definições do módulo. Selecciona a opção **Parâmetros**.

Os **parâmetros dos módulos** estão agrupados em:

- **Parâmetros Básicos;**
- **Parâmetros Avançados;**
- **Parâmetros de Página;**
- **Configurações específicas** - estes só aparecem em alguns casos (como nos módulos com a indicação SRE-nome)



Parâmetros de Módulo

Nesta secção pode definir os Parâmetros que se relacionam com o conteúdo do Módulo e permissões (ie. aqueles parâmetros que serão iguais em todas as páginas em que o módulo esteja).

- + Parâmetros Básicos
- + Parâmetros Avançados
- + Parâmetros de Página
- + Configurações específicas

2. Abra as opções dos **Parâmetros Básicos**

[Actualizar](#) [Cancelar](#) [Apagar](#)

Nesta janela pode definir os **parâmetros Básicos**:

☐ Parâmetros de Módulo

Nesta secção pode definir os Parâmetros que se relacionam com o conteúdo do Módulo e permissões (ie, aqueles parâmetros que serão iguais em todas as páginas em que o módulo esteja).

☐ Parâmetros Básicos

🌐 **Título do Módulo:**

Módulo Sre_Notícias

🌐 **Permissões:**

Filter By Group:

< Global Roles >

Ver Módulo Editar Módulo

Administrators



Todos os utilizadores



Registered Users



Subscribers



Utilizadores não
autenticados



Username:

[Adicionar](#)



Herdar permissões de **Visualização da Página**

Os **parâmetros básicos** incluem:

Título do Módulo: já pode ter sido inserido no passo anterior, mas pode alterar aqui. Atenção que o título só vai aparecer se o contentor (moldura) que aplicar prever esse espaço de título.

Permissões: Tal como para as páginas, é possível definir quem tem acesso aos módulos em particular. Se activar a opção **Herdar permissões de visualização da Página** - está a indicar que o módulo é acedido pelos mesmos utilizadores que acedem à página. Se optar por restringir o módulo a determinados utilizadores tem de indicar quais são.

Ainda na mesma janela, mas nos **Parâmetros Avançados** pode definir:

Os **parâmetros avançados** incluem as seguintes opções:

Parâmetros Avançados

☐ **Mostrar o Módulo em todas as páginas?**

Cabeçalho:

Rodapé:

Data de Início:

Data de Fim:

The screenshot shows a web form with several input fields. An arrow points from the 'Mostrar o Módulo em todas as páginas?' checkbox to the right. Another arrow points from the 'Cabeçalho:' label to a large text area. A third arrow points from the 'Rodapé:' label to another large text area. A fourth arrow points from the 'Data de Início:' label to a date input field, which has a 'Calendario' link next to it. A fifth arrow points from the 'Data de Fim:' label to another date input field, also with a 'Calendario' link next to it.

Mostrar o Módulo em todas as páginas: Se activar esta opção o módulo pode-se repetir em todas as páginas que existem no site;

Cabeçalho: Se pretende colocar alguma informação como cabeçalho, insere neste espaço;

Rodapé: Se pretende colocar alguma informação como rodapé, escreve neste espaço;

Data de Início: Por defeito ao inserir um módulo, este fica automaticamente activo, mas se pretende definir outra data para que este seja colocado on-line, pode aqui indicá-la através do calendário;

Data de Fim: Se pretende dar um tempo limite para o módulo insira aqui uma data de fim. Nessa data o módulo deixa de estar activo.

Nos **Parâmetros de Página**, dentro do grupo de **parâmetros básicos** definem-se as características que se reflectem na aparência do módulo:

☐ Parâmetros de Página

Nesta secção pode definir os parâmetros específicos para esta particular ocorrência do Módulo nesta página.

☐ Parâmetros Básicos

🔗 Ícone:

Localização do Ficheiro:

Root

Nome de Ficheiro:

<Nada especificado>

[Upload de Novo Ficheiro](#)

Ícone: aqui pode inserir uma imagem que fica colocada no canto superior esquerdo. Selecciona a pasta onde ficará guardado e o ficheiro a utilizar;

🔗 Alinhamento:

☒ Esquerda ☐ Centro ☐ Direita

🔗 Cor:

🔗 Margem:

🔗 Visibilidade:

☒ Maximizado ☐ Minimizado ☐ Nenhum

Alinhamento: Pode alterar o alinhamento do módulo. Tenha em atenção que pode já ter escolhido o alinhamento na opção inicial e que o mesmo pode ter sido definido na própria skin;

Cor: Pode inserir aqui a cor a utilizar no módulo;

Margem: Definição de margens para o módulo;

Visibilidade:

Maximizado: o módulo apresenta-se aberto com todo o conteúdo;

Minimizado: o módulo apresenta-se fechado, podendo abrir quando clicar no botão de mais (+);

Nenhum: não fica visível

Na continuação dos **Parâmetros de Página**, tem ainda as seguintes opções:

☒ **Mostrar Contentor?**

☒ **Permitir impressão?**

☐ **Permitir Syndicate?**

☐ Host ☒ Site

Contentor do Módulo: <Não especificado> [Prévisualizar](#)

Tempo na Cache (segundos): 0

Mostrar contentor: Se activar a opção está a indicar que quer ver a moldura.

Permitir Impressão: Se ficar activo, é colocado o ícone de impressão no canto inferior direito do módulo.

Permitir Syndicate: Seleccione esta opção se pretende disponibilizar RSS neste módulo.

Contentor do Módulo: Seleccione da lista de opções a moldura a aplicar ao módulo.

Tempo na cache: pode inserir o tempo em que o objecto é mantido em cache;

Fazem ainda parte dos **Parâmetros de Página**, os **Parâmetros Avançados**:

☐ **Parâmetros Avançados**

☐ **Definir como parâmetros por defeito?**

☐ **Aplicar a todos os módulos?**

Mover para a página: Página exemplo

Definir como parâmetros por defeito?: Ao activar, as definições aqui colocadas serão aplicadas a novos módulos;

Aplicar a todos os módulos?: Se quiser aplicar a todos os módulos existentes no site, active esta opção;

Mover para a página: Mover esta instância do módulo para outra página do site.

Como o exemplo que estamos a utilizar é um módulo da SRE tem também incluído nos **Parâmetros** as **Configurações Específicas**:

Configurações específicas

Ajuda : Nesta secção, pode definir parâmetros que são específicos para este módulo.

Nome Utilizador aprova:		
Comprimento Máximo Título:	30	
Comprimento Máximo Descrição:	150	
Número Máximo notícias:	15	
Visibilidade:	☐ Mostrar subtítulo	☐ Mostrar imagem
Largura máxima da imagem:	80	1
Altura máxima da imagem:	80	1

Nome utilizador que aprova:
Inserir o nome do utilizador caso a informação seja sujeita a uma aprovação antes de ser colocada online;

Comprimento Máximo do Título: Nº de caracteres que este campo permite;

Comprimento Máximo da Descrição: Nº de caracteres que este campo permite;

Número Máximo de notícias: Indicação do número de notícias que aparecem por página;

Visibilidade:

Mostrar subtítulo: Active esta opção se quer ver o subtítulo;

Mostrar imagem: Active esta opção se pretende colocar uma imagem junto com a notícia;

Largura máxima da imagem: largura máxima da imagem em pixels

Altura máxima da imagem: altura máxima da imagem em pixels

As categorias que agora aparecem na janela foram as definidas para este tipo de informação:

🔗 Categorias Visualizar:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Empresas | ☐ Docente | ☐ Formação Profissional |
| ☐ Educação | ☐ Comunicação Social | ☐ Gestão de Recursos |
| ☐ Encarregados de Educação | ☐ Funcionários | ☐ Formação |
| ☐ Alunos | ☐ Novas Tecnologias | ☐ Cultura |
| ☐ Escolas | ☐ Educação Especial | ☐ Acção Social Educativa |
| ☐ GS | ☐ Desporto | ☐ Estudos e Estatística |
| ☒ SRE | | |

Categorias a visualizar:
Seleccção da(s) categoria(s) que pretende que sejam vistas.

🔗 Categorias a excluir:

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ Empresas | ☒ Docente | ☒ Formação Profissional |
| ☒ Educação | ☒ Comunicação Social | ☒ Gestão de Recursos |
| ☒ Encarregados de Educação | ☒ Funcionários | ☒ Formação |
| ☒ Alunos | ☒ Novas Tecnologias | ☒ Cultura |
| ☒ Escolas | ☒ Educação Especial | ☒ Acção Social Educativa |
| ☒ GS | ☒ Desporto | ☒ Estudos e Estatística |
| ☐ SRE | | |

Categorias a excluir:
Seleccção da(s) categoria(s) que não quer que sejam visualizadas.

A escolha do Portal ou Portais a agregar é feita nos passos seguintes :

Referencia Modulo: NTC.BASE

Imagem genérica: http://www.madeira-edu.pt/Portals/0/NoticiaDefault.gif

Tipo agregação notícias: ☒ Aprovar ☐ Pendentes ☐ Rejeitar

Directório Portais: SREC

Portais a agregar
☒ Marcar Todos ☐ Desmarcar Todos

☐ Direcção Regional de Adm. Educativa	☐ Direcção Serviços Tecnologias Sistemas Informação
☐ Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação	☐ Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira
☒ Secretaria Regional de Educação e Cultura	☐ Gabinete de Gestão e Controlo Orçamental
☐ Direcção Regional de Educação	☐ Inspecção Regional de Educação
☐ Direcção Regional Planeamento Recursos Educativos	☒ Tutorial

A **referência do módulo** é o nome que foi indicado na Base de Dados para este tipo de informação;

Imagem genérica: Indicação da imagem que vai ser utilizada nos registos que não tenham nenhuma imagem em particular; isto se foi dito que quer imagem.

Tipo agregação notícias: forma de agregação de notícias de outros portais ou directórios;

Directório Portais: Lista de portais que podem ser adicionados, para escolher de onde vem a informação;


Dependendo do Portal que escolheu na opção Directório Portais, é apresentada a lista para escolher aquele(s) onde pode ir buscar informação para ver no seu site.

Actualizar Cancelar Apagar

Por fim clique na opção **Actualizar** para confirmar as suas definições.




Qualquer módulo pode ser eliminado sempre que achar que o mesmo já não é necessário:




1. Clique na opção **Apagar**, da lista de opções de módulo.

2. Na janela de **confirmação**, clique no **OK**, se tem a certeza que o quer eliminar.



Os módulos podem ser movidos entre as diferentes áreas das páginas:

No exemplo vai ser movido o **módulo SRE_Notícias** do **leftpane**, para o **rightpane**.



1. Selecciona a opção **Mover** da lista de opções e **escolha a área** para onde pretende mover o módulo.

O módulo fica posicionado na área seleccionada.





Fim apresentação

